メール設定方法（Windows Live Mail 2011 ）

《メール設定に必要な情報》

納品時にお渡しした『ウェブモバ ご利用承諾書』に記載されてあります
『メール情報』の下記項目をご確認下さい。

①メール受信サーバ(POP3)
②送信メールサーバ(SMTP)
③メールアドレス/アカウント
④パスワード


メール情報				
メール受信サーバ(POP3)	mail.sample.jp ①			
メール送信サーバ(SMTP)	mail.sample.jp 【port：587】 ②			
		メールアドレス／アカウント	パスワード	転送先
システム使用		entry@sample.jp		※メルマガ機能用
	1	info@sample.jp ③	Q9gHe5uE ④	
	2			
	3			
間違えやすい文字		o（オー 小文字） O（オー 大文字） 0（ゼロ 数字） i（アイ 小文字） I（アイ 大文字） l（エル 小文字） L（エル 大文字）		

以上

※ご不明な点がございましたら、support@webmoba.comまでご連絡をお願い致します。

■STEP1

Windows Liveメールを起動します。
「アカウント」を選択し、「電子メール」をクリックします。




■STEP2

(1)利用承諾書に記載されているユーザー名とパスワードを入力します。
※メール設定に必要な情報の『③メールアドレス/アカウント』と『④パスワード』
「電子ﾒｰﾙ ｱﾄﾞﾚｽ:ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ/ｱｶｳﾝﾄ（③）」
「ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ(P):ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ（④）」
「ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを保存する(B):ﾁｪｯｸします」

(2)差出人の名前を入力します。
「表示名(D)：ﾒｰﾙの差出人名（会社名・店舗名）」
※「表示名」は、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字が利用できます。

(3) 「次へ(N)」を
クリックします。



メール設定方法（Windows Live Mail 2011 ）

■STEP3

(1)ご利用承諾書に記載されているサーバー名・メールアドレスを入力します。

※メール設定に必要な情報

『①メール受信サーバ(POP3) 』と『②送信メールサーバ(SMTP)』と『③メールアドレス/アカウント』

<受信ｻｰﾊﾞ情報>

「ｻｰﾊﾞｰの種類:POP」

「ｻｰﾊﾞｰのｱﾄﾞﾚｽ:ﾒｰﾙ受信ｻｰﾊﾞ(POP3) （①）」

「ﾎﾟｰﾄ:110 」

「ﾛｸﾞｵﾝ ﾕｰｻﾞ名 :ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ/ｱｶｳﾝﾄ（③）」

<送信ｻｰﾊﾞ情報>


「ｻｰﾊﾞｰのｱﾄﾞﾚｽ:送信ﾒｰﾙｻｰﾊﾞ(SMTP)（②）」

「ﾎﾟｰﾄ(R):587 」

「ｾｷｭﾘﾃｨで保護された接続(SSL)が必要(R):ﾁｪｯｸしません 」


「認証が必要(A):ﾁｪｯｸします 」

(2)「次へ(N)」をクリックします。



■STEP4

「完了(F)」をクリックします。



以上で設定完了です。

送受信を行ってエラーが出なければ正しく設定されたことになります。