メール設定方法(Windows 7/Windows Live Mail)

《メール設定に必要な情報》

納品時にお渡しした**『ウェブモバ ご利用承諾書』**に記載されてあります
『メール情報』の下記項目をご確認下さい。

①メール受信サーバ(POP3)
②送信メールサーバ(SMTP)
③メールアドレス/アカウント
④パスワード

メール情報				
メール受信サーバ(POP3)	mail.sample.jp ①			
メール送信サーバ(SMTP)	mail.sample.jp 【port：587】 ②			
		メールアドレス／アカウント	パスワード	転送先
システム使用		entry@sample.jp		※メルマガ機能用
	1	info@sample.jp ③	Q9gHe5uE ④	
	2			
	3			
間違えやすい文字		o（オー 小文字） O（オー 大文字） 0（ゼロ 数字） i（アイ 小文字） I（アイ 大文字） l（エル 小文字） L（エル 大文字）		

以上

※ご不明な点がございましたら、support@webmoba.comまでご連絡をお願い致します。


■STEP1

デスクトップ上にある「Windows Live Mail」のアイコンをダブルクリックします。
もしくは、「スタート」→「すべてのプログラム(P)」→「Windows Live Mail」をクリックします。




■STEP2

メニューバーを表示させます。




■STEP3

メニューバー「ツール(T)」→「アカウント(A)」をクリックします。



■STEP4


「追加(A)」を選択します。



メール設定方法(Windows 7/Windows Live Mail)

■STEP5


「電子メールアカウント」を
クリックし→「次へ」を
選択します。



■STEP6

(1)利用承諾書に記載されているユーザー名とパスワードを入力します。
※メール設定に必要な情報の『③メールアドレス/アカウント』と『④パスワード』
「ユーザー名(A):メールアドレス/アカウント」
「パスワード(P):パスワード」
「パスワードを保存する:チェックします 」
(2)差出人の名前を入力します。
「表示名(D) : メールの差出人名(会社名・店舗名)」
※「表示名」は、漢字、ひらがな、カタカナ、英文字が利用できます。


(3) 「次へ(N)」を
クリックします。



■STEP7


(1)ご利用承諾書に記載されているサーバー名・メールアドレスを入力します。
※メール設定に必要な情報
『①メール受信サーバ(POP3) 』と『②送信メールサーバ(SMTP)』と『③メールアドレス/アカウント』
「受信メールサーバーの種類(S):POP3」
「受信メールサーバー(I):メール受信サーバ(POP3) 」
「ログインID(電子メールと異なる場合) (L) : お客様のメールアドレス(新規アドレス)」
「送信メールサーバー(O):送信メールサーバ(SMTP) 」
「ポート(R):587 」
「送信サーバは認証が必要:チェックします 」

(2)「次へ(N)」を
クリックします。



■STEP8


「完了(F)」をクリックします。



メール設定方法(Windows 7/Windows Live Mail)

■STEP8

「閉じる)」をクリックします。



■STEP9

以上で設定完了です。以下のように送受信を行ってエラーが出なければ完了です

