メール設定方法(Windows/Outlook Express6.0)

《メール設定に必要な情報》

納品時にお渡しした**『ウェブモバご利用承諾書』**に記載されてあります
『メール情報』の下記項目をご確認下さい。

①メール受信サーバ(POP3)
②送信メールサーバ(SMTP)
③メールアドレス/アカウント
④パスワード


メール情報				
メール受信サーバ(POP3)	mail.sample.jp ①			
メール送信サーバ(SMTP)	mail.sample.jp 【port：587】 ②			
		メールアドレス／アカウント	パスワード	転送先
システム使用		entry@sample.jp	④	※メルマガ機能用
	1	info@sample.jp ③	Q9gHe5uE	
	2			
	3			
間違えやすい文字		o（オー 小文字） O（オー 大文字）0（ゼロ 数字）		
		l（アイ 小文字） I（アイ 大文字） l（エル 小文字） L（エル 大文字）		

以上

※ご不明な点がございましたら、support@webmoba.comまでご連絡をお願い致します。


■STEP1

デスクトップ上にある「Outlook Express」のアイコンをダブルクリックします。
もしくは、「スタート」→「すべてのプログラム(P)」→「Outlook Express」をクリックします。




■STEP2

メニューバー「ツール(T)」→「アカウント(A)」をクリックします。



■STEP3


「メール」タブをクリックし、「追加(A)」→「メール(M)」を選択します。



メール設定方法(Windows/Outlook Express6.0)


■STEP4

(1) 差出人の名前を入力します。「表示名(D) : ﾒｰﾙの差出人名(会社名･店舗名)」
※「表示名」は、漢字、ひらがな、カタカナ、英文字が利用できます。
(2) 「次へ(N)」をクリックします。




■STEP5

(1) ご利用承諾書に記載されているメールアドレスを入力します。
※メール設定に必要な情報『③メールアドレス/アカウント』
「電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(E) : お客様のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(新規ｱﾄﾞﾚｽ)」
(2) 「次へ(N)」をクリックします。



■STEP6


(1)ご利用承諾書に記載されているサーバー名を入力します。
※メール設定に必要な情報『①メール受信サーバ(POP3)』と
『②送信メールサーバ(SMTP)』
「受信ﾒｰﾙｻｰﾊﾞｰの種類(S):POP3」
「受信ﾒｰﾙ(POP3、IMAPまたはHTTP)ｻｰﾊﾞｰ(I):ﾒｰﾙ受信ｻｰﾊﾞ(POP3)」
「送信ﾒｰﾙ(SMTP)ｻｰﾊﾞｰ(O):送信ﾒｰﾙｻｰﾊﾞ(SMTP)」
(2)「次へ(N)」をクリックします。



メール設定方法(Windows/Outlook Express6.0)


■STEP7

(1)利用承諾書に記載されているアカウント名とパスワードを入力します。
※メール設定に必要な情報の『③メールアドレス/アカウント』と『④パスワード』
「ｱｶｳﾝﾄ名(A):ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ/ｱｶｳﾝﾄ」
「ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ(P):ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ」
「ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを保存する:ﾁｪｯｸします 」
「ｾｷｭﾘﾃｨで保護されたﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ認証(SPA)を使用する(S):ﾁｪｯｸしません 」
(2)「次へ(N)」をクリックします。




■STEP8

(1)「完了」を
クリックします。




■STEP9

(1)「インターネットアカウント」に作成したメールアドレスが作成されていることを
確認し、作成したメールアカウントを選択し、「プロパティ」をクリックします。



■STEP10

(1)「サーバ」タブをクリックし、以下のように設定します。
「このｻｰﾊﾞｰは認証が必要(V):ﾁｪｯｸします」
(2)「設定(E)」ボタンをクリックします。




メール設定方法(Windows/Outlook Express6.0)

■STEP11

（1） 「このﾒｰﾙｻｰﾊﾞｰと同じ設定を使用する(U) : ﾁｪｯｸします」

（2） 「ＯＫ」をクリックします。




■STEP12

(1)「詳細設定」タブをクリックし、以下のように設定します。

「このｻｰﾊﾞｰはｾｷｭﾘﾃｨで保護された接続(SSL)が必要(Q):ﾁｪｯｸしません」


「送信ﾒｰﾙ(SMTP)(O):587」

(2)「適用(A)」⇒「OK」で閉じます。



■STEP13

（1） 「閉じる」をクリックします。



※既にお使いのメールアドレスがある場合は、使用頻度が高いﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを
クリックして「既定に設定(D)」をクリックします。
！既定に設定したｱﾄﾞﾚｽは新規でﾒｰﾙを作成時の初期送信ｱﾄﾞﾚｽになります。

