メール設定確認方法(Windows/Outlook Express6.0)

《メール設定に必要な情報》

納品時にお渡しした**『ウェブモバ ご利用承諾書』**に記載されてあります
『メール情報』の下記項目をご確認下さい。

①メール受信サーバ(POP3)
②送信メールサーバ(SMTP)
③メールアドレス/アカウント
④パスワード


メール情報				
メール受信サーバ(POP3)	mail.sample.jp ①			
メール送信サーバ(SMTP)	mail.sample.jp 【port：587】 ②			
		メールアドレス／アカウント	パスワード	転送先
システム使用		entry@sample.jp	④	※メルマガ機能用
	1	info@sample.jp ③	Q9gHe5uE	
	2			
	3			
間違えやすい文字		o（オー 小文字） O（オー 大文字） 0（ゼロ 数字） i（アイ 小文字） I（アイ 大文字） l（エル 小文字） L（エル 大文字）		

以上

※ご不明な点がございましたら、support@webmoba.comまでご連絡をお願い致します。


■STEP1

デスクトップ上にある「Outlook Express」のアイコンをダブルクリックします。
もしくは、「スタート」→「すべてのプログラム(P)」→「Outlook Express」をクリックします。




■STEP2

メニューバー「ツール(T)」→「アカウント(A)」をクリックします。



■STEP3


「メール」タブをクリック→「アカウントを選択」→「プロパティ(P)」をクリックします。



メール設定確認方法(Windows/Outlook Express6.0)

■STEP4

「全般」タブをクリックし、設定確認します。




■STEP5

「サーバー」タブをクリックし、設定確認します。

(1)ご利用承諾書に記載されているサーバー名とメールアドレスを設定確認します。

※メール設定に必要な情報 『①メール受信サーバ(POP3)』と『②送信メールサーバ(SMTP)』と『③メールアドレス/アカウント』と『④パスワード』


「受信ﾒｰﾙ (POP3) (I):ﾒｰﾙ受信ｻｰﾊﾞ(POP3) 」
「送信ﾒｰﾙ (SMTP) (O):送信ﾒｰﾙｻｰﾊﾞ(SMTP) 」
「電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(E) : お客様のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(新規ｱﾄﾞﾚｽ) 」
「パスワード(P) :ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ」
「パスワードを保存する :ﾁｪｯｸ」
「このサーバーには認証が必要 :ﾁｪｯｸ」



(2)「設定」ボタンをクリックします。

■STEP6

「送信メールサーバー」の「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」のチェックを設定確認し、「OK」 をクリックします。




■STEP7

「詳細設定」タブをクリックし、設定確認します。

(1)「送信メール(SMTP)」が25ではなく587になっているか確認。

※「配信」の「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れると、メールがサーバーにたまり続けます。この設定を使用する場合は、必ず「サーバーから駆除する」にチェックをいれ、「○○日後」と入力してください。




(2)「OK」をクリックします。

メール設定確認方法(Windows/Outlook Express6.0)

■STEP8

「閉じる」をクリックします。



■STEP9

「送受信」をクリックしエラーが
でないか確認。



